

15 SIMOVIS

Für Inbetriebnahme, Parametrierung und Diagnose über PC steht für das SIMOREG CM Gerät das Software-Werkzeug SIMOVIS V5.x zur Verfügung.

15.1 Lieferspektrum

SIMOVIS ist unter der **Best-Nr. 6RX1700-0BD64** lieferbar.

Darüber hinaus ist die Bestellung zusammen mit den SIMOREG CM Gerät als **Option** über die **Kurzangabe D64** möglich.

15.2 Installation der Software

Die Software wird auf CD geliefert - gemeinsam mit der Betriebsanleitung im Word 97 Format.

Eine kurze Übersicht über den Inhalt der CD finden Sie in START.HTM. Wenn Sie einen HTML-Browser auf Ihrem PC installiert haben kann mit Doppelklick auf START.HTM die Übersicht gestartet werden. Anderenfalls gibt es Informationen im Textformat in README.TXT.

Die Installation von SIMOVIS wird, nach Wahl der gewünschten Sprache über die Verknüpfungen SIMOVIS V5.x - SIMOVIS installieren - Installation Starten aufgerufen.

Ältere Internet Browser sind aus Sicherheitsgründen nicht in der Lage, Programme zu starten. Es erscheint in diesem Fall nach Installation starten ein "Setup.exe - Save as" -Dialog.

In diesem Fall können Sie das Setup-Programm von Hand im Unterkatalog


SIMOVIS\setup.exe

starten. Folgen Sie dann den Hinweisen des Installationsprogramms.

Standardmäßig wird SIMOVIS im Unterkatalog C:\SIEMENS\SIMOVIS installiert und eine Ikone "SIMOVIS(USS)" zum Starten des Programms auf den Desktop platziert.

15.3 Anschluss des SIMOREG CM Gerätes an den PC

Im einfachsten Fall wird der Stecker X300 an der Vorderseite des SIMOREG CM Gerätes mittels eines unter der Best-Nr. 6SX7005-0AB00 erhältlichen Kabels mit einem COM Bord des PC verbunden.



15.4 Weitere Informationen

Weitere Informationen bezüglich Installation und Betrieb von SIMOVIS, auch Betrieb in einer STEP7 - Umgebung und Kommunikation mit den Geräten über Profibus und der Bedienung der Software entnehmen Sie bitte der Datei README.TXT im SIMOVIS Installationsverzeichnis und der ONLINE - Hilfe.

HINWEIS
SIMOVIS V5.x läuft nur unter Windows95 oder Windows NT 4.0, nicht jedoch unter Windows 3.x.